



Инструкция по подключению к ЕГАИС - Розница

Оглавление

1. Покупка защищенного носителя JaCarta и КЭП	2
2. Установка «Единого клиента JaCarta».....	4
3. Настройка рабочего места для входа в личный кабинет ЕГАИС	5
4. Настройка торговых точек в личном кабинете ЕГАИС	7
5. Формирование RSA – Ключей для каждой торговой точки	10
6. Универсальный Транспортный Модуль (УТМ)	13

1. Покупка защищенного носителя JaCarta и КЭП

Для работы с сервисом ЕГАИС – Розница прежде всего необходимо приобрести защищенный носитель JaCarta PKI\ГОСТ\SE и усиленную квалифицированную электронную подпись (КЭП), которая будет использоваться для входа в личный кабинет на портале [ЕГАИС](#), а также для подписания электронных документов перед их фиксацией в ЕГАИС (в соответствии с 63-ФЗ). По [требованиям](#) ФСРАР для фиксации документов в ЕГАИС в каждой торговой точке с отдельным КПП должен быть собственный аппаратный крипто-ключ JaCarta PKI\ГОСТ\SE с записанным на него сертификатом КЭП.

Сколько JaCarta и КЭП нужно организации?

Согласно законодательству каждое обособленное подразделение организации должно иметь уникальный КПП. При повторе КПП у подразделений с разными адресами, за что предусмотрена административная ответственность, необходимо обращаться в ФНС. ФНС выдает уникальный КПП обособленным подразделениям с разными адресами до уровня номера дома, строения, литеры.

В случае, если по одному адресу организации осуществляют деятельность несколько подразделений с одним КПП (например, магазин и общепит), то JaCarta и RSA-ключ на них может быть один. В ЕГАИС все документы будут приходить на один адрес. Раздельный учет в разрезе каждого подразделения можно реализовать в своей учетной системе.

Если же адреса и КПП подразделений разные, то для работы в ЕГАИС потребуется столько носителей JaCarta с записанными на них КЭП, сколько имеется обособленных подразделений.

На кого может быть выпущен сертификат КЭП?

Сертификат КЭП может быть выпущен как на руководителя организации, так и на уполномоченное лицо - специальных требований ФСРАР на этот счет нет.

Сколько JaCarta и КЭП нужно индивидуальному предпринимателю?


Согласно [информационному сообщению](#) Росалкогольрегулирования индивидуальным предпринимателям необходимо приобрести только один аппаратный крипто-ключ JaCarta PKI\ГОСТ\SE с сертификатом КЭП вне зависимости от количества торговых точек.

Подойдут ли для ЕГАИС ранее выданные КЭП для декларирования?

Ранее выданные сертификаты КЭП для декларирования в ФСРАР не подходят для использования в ЕГАИС. Так же и наоборот: сертификаты для ЕГАИС не подойдут для использования в РАР в связи с техническими особенностями ключевых носителей.

2. Установка «Единого клиента JaCarta»

Для корректной работы с ЕГАИС и УТМ необходимо установить «Единый клиент JaCarta» (Рисунок 1). Да скачивания дистрибутива клиента и инструкции перейти по [ссылке](#).



English · Вход на сайт · Регистрация · Закрьтый раздел

Продукты Решения Отрасли Цены и заказ Поддержка Компания Партнёры

Главная · Техническая поддержка · Центр загрузки

Центр загрузки

Для поиска элементов Центра загрузки выберите категорию продуктов, а также, по желанию, один из представленных типов элементов.

JaCarta

Название	Дата	Размер
Единый Клиент JaCarta и JaCarta SecurLogon		
Единый Клиент JaCarta и JaCarta SecurLogon - всё, что Вам нужно для работы с любым токеном JaCarta.		
Единый Клиент JaCarta и JaCarta SecurLogon 2.7.0.1226	14.08.2015	86.46 Мб
Инструкция по установке Единого Клиента JaCarta через групповые политики	20.07.2015	3.16 Мб
Руководство администратора по JaCarta SecurLogon	29.04.2015	1.11 Мб
Руководство администратора по Единому Клиенту JaCarta	20.07.2015	3.6 Мб
Руководство пользователя по Единому Клиенту JaCarta	20.07.2015	1.4 Мб

Поиск по сайту...

Расширенный поиск · Карта сайта

- Правила оказания услуг
- Создание нового обращения
- Мои обращения
- Заявка на получение SDK
- > Центр загрузки**
- Обучение и сертификация
- Продукты, снятые с продаж
- База знаний
- Часто задаваемые вопросы
- Общие форумы
- Специализированные форумы

Рисунок 1

3. Настройка рабочего места для входа в личный кабинет ЕГАИС

3.1. Перед тем, как войти в личный кабинет необходимо осуществить [Проверку выполнения условий доступа к личному кабинету](#). Нажмите клавишу «Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение» (Рисунок 2).




Рисунок 2

3.2. На открывшейся странице нажмите клавишу «Начать проверку» и проверьте выполнение перечисленных условий на вашем компьютере (Рисунок 3).

Проверка выполнения условий доступа к личному кабинету


Условия:

Операционная система - Microsoft Windows 7 или выше

Установлен и корректно работает программный компонент для работы с электронной подписью с ист

Проверено наличие аппаратного ключа.

Проверка наличия электронной подписи и успешности ее использования.



- Операционная система - Microsoft Windows 7 или выше
- Браузер с поддержкой шифрования ГОСТ 34.10-2001, 28147-89
- В браузере включена поддержка Java.
- Установлен и корректно работает программный компонент для работы с электронной под
- Убедитесь, что на вашем компьютере установлена рекомендованная Java версии 1.7.55 ил
- Убедитесь, что на вашем компьютере вставлен аппаратный ключ.




Рисунок 3

3.3. После выполнения всех настроек нажмите клавишу «Перейти в Личный кабинет» (Рисунок 4).




Рисунок 4

3.4. Убедитесь что носитель JaCarta вставлен в USB-порт компьютера и введите **PIN-код (по умолчанию 0987654321)** в соответствующее поле, нажмите клавишу «Показать сертификаты» (Рисунок 5). В случае корректной настройки появится сертификат, записанный на носитель. Вход в личный кабинет осуществляется по клику на сертификат.



Рисунок 5

4. Настройка торговых точек в личном кабинете ЕГАИС

Для подтверждения факта закупки на каждой обособленное подразделение организации должен быть сформирован свой RSA-ключ. Но прежде чем получить RSA-Ключ надо убедиться, что ваши подразделения правильно отражены в ЕГАИС.

Для это в личном кабинете ЕГАИС необходимо перейти в раздел «Получить ключ» (Рисунок 6).

ВАЖНО!

В соответствии с законодательством каждое обособленное подразделение организации должно иметь уникальный КПП.

При повторе КПП у подразделений с разными адресами, за что предусмотрена административная ответственность, необходимо обращаться в ФНС. ФНС выдает уникальный КПП обособленным подразделениям с разными адресами до уровня номера дома, строения, литеры.

В случае, если по одному адресу организации осуществляют деятельность несколько подразделений с одним КПП (например, магазин и общепит), то JaCarta и RSA-ключ на них может быть один. В ЕГАИС все документы будут приходить на один адрес. Раздельный учет в разрезе каждого подразделения вы можете реализовать в своей учетной системе.

Если же адреса и КПП подразделений разные, то для работы в ЕГАИС потребуется столько носителей JaCarta с КЭП и RSA-ключами, сколько имеется обособленных подразделений.

4.1. Организации-лицензиаты

Для организаций-лицензиатов этот раздел заполняется автоматически по данным из [реестра лицензий](#). Если ваша организация является лицензиатом, проверьте, что в списке есть все ваши торговые точки и на каждую точку с отдельным адресом есть возможность Сформировать ключ. При повторе КПП у подразделений с разными адресами необходимо обращаться в ФНС за выдачей отдельного КПП для каждого адреса.




Рисунок 6

4.2. Организации – не лицензиаты

Если ваша организация торгует только пивом и не является лицензиатом, то вам необходимо вручную занести свои подразделения в разделе «Контрагенты» личного кабинета (Рисунок 7).

Для этого нажмите клавишу «Добавить (ЮЛ)» и заполните все перечисленные поля. Повторите эти действия для каждого своего подразделения. Сформированные запросы отправляются на проверку в ФНС, их статус можно отслеживать в таблице в разделе «Контрагенты» личного кабинета. После того, как статус запроса станет «Подтверждена ФНС», подразделение появится в разделе «Получить ключ» и на него можно будет сформировать RSA-ключ.

Если Вы увидите статус «Отказано ФНС», то попробуйте сделать запрос еще раз и проверьте правильность введенных данных. В случае неоднократного отказа, рекомендуем обратиться в ФНС, т.к. данной организации или ОП нет в реестре электронных услуг ФНС.

Создать Контрагента

ИНН	<input type="text"/>
	<small>Только цифры, длиной 10 символов!</small>
КПП	<input type="text"/>
	<small>Только цифры, длиной 9 символов!</small>

Рисунок 7

4.3. Индивидуальные предприниматели

Индивидуальные предприниматели также как и организации – не лицензиаты должны сами занести свой адрес осуществления деятельности по кнопке «Добавить (ИП)» в разделе «Контрагенты» личного кабинета, с той лишь разницей, что ИП могут сделать это однократно, указав адрес любой из своих торговых точек.

Запрос отправляется на проверку в ФНС, его статус можно отслеживать в таблице в разделе «Контрагенты» личного кабинета. Всем адресам осуществления деятельности ИП будет присвоен один идентификатор в системе ЕГАИС. После того, как статус запроса станет «Подтверждена ФНС», в разделе «Получить ключ» можно будет сформировать RSA-ключ.

Для ИП экземпляр программных средств ЕГАИС и JaCarta с КЭП и RSA-ключом нужны в единственном экземпляре.

Создать Контрагента (ИП)

ИНН	<input type="text"/>
	<small>Только цифры, длиной 12 символов!</small>
Регион	<input type="text" value="Выберите регион"/>
	<small>Выберите регион</small>
Юридический адрес	<input type="text"/>
	<small>Заполните юридический адрес организации</small>
Фактический адрес	<input type="text"/>
	<small>Заполните фактический адрес организации</small>

Рисунок 8

4.4. Ошибка в реквизитах торговой точки

При обнаружении ошибки в личном кабинете ЕГАИС в реквизитах торговой точки, сверьте сначала их с данными в лицензии и [в реестре лицензий](#). Если ошибка повторяется в лицензии, обратитесь в местные лицензирующие органы для исправления.

Если в реестре лицензий все правильно или вы не являетесь лицензиатом, обратитесь на линию технической поддержки ФСРАР по вопросам ЕГАИС по тел. 8-495-916-61-01, вн. 3400 или на [официальный форум ФСРАР по ЕГАИС](#).

5. Формирование RSA – Ключей для каждой торговой точки

Для установления защищенного соединения с сервером ЕГАИС используется ключ RSA. Этот ключ должен быть записан на тот же аппаратный носитель JaCarta, на котором сформирован КЭП. Организации и индивидуальные предприниматели должны самостоятельно получить ключи RSA в личном кабинете ЕГАИС. Сделать это можно с любого компьютера, имеющего туда доступ. Для настройки доступа в личный кабинет пройдите п. 4 – Настройка рабочего места для входа в личный кабинет ЕГАИС.

ВАЖНО!

Перед получением RSA-ключей пройдите пункт «Настройка торговых точек в личном кабинете ЕГАИС» и убедитесь, что реквизиты всех ваших подразделений указаны верно и на каждом подразделении есть кнопка «Сформировать ключ».

Для получения RSA ключа на торговую точку необходимо выполнить следующие действия:

5.1. Выберите слева вкладку «Получить ключ». Обратите внимание! Каждая торговая точка имеет свой адрес и КПП. Адреса двух точек с одинаковым КПП должны быть идентичны до номера дома. Если у вас имеются подразделения с одним КПП и разными адресами, нужно обратиться в ФНС для получения КПП. Для каждого подразделения необходимо приобрести отдельный носитель JaCarta и сформировать ключ в личном кабинете ЕГАИС. Индивидуальные предприниматели работают с одним носителем и одним ключом. Нажмите на соответствующую клавишу «Сформировать ключ» (Рисунок 9).




Рисунок 9

5.2. Появится окно с кнопкой для формирования ключа. Нажмите клавишу «Сформировать ключ» (Рисунок 10).




Рисунок 10

5.3. В следующем окне нужно ввести PKI-пароль пользователя JaCarta, по умолчанию он равен 11111111 (8 единиц). Введите пароль и нажмите на клавишу «Подтвердить» (Рисунок 11).




Рисунок 11

5.4. Если все действия были выполнены верно, появится соответствующая информация (Рисунок 12)




Рисунок 12

Готово. Теперь RSA-ключ для одного подразделения получен, им можно пользоваться. Пункт 6 Инструкции необходимо проделать для каждого подразделения, не забывая при этом менять носитель JaCarta.

В каждом обособленном подразделении должна быть JaCarta с записанным на нее отдельным RSA-ключом. RSA-ключ уникален для каждого подразделения.

ВНИМАНИЕ!!!


Во избежание ошибок при формировании и дальнейшем использовании ключей RSA вешайте бирку или иным способом отмечайте на JaCarta адрес или название подразделения, для которого она предназначена.

6. Универсальный Транспортный Модуль (УТМ)

ФСРАР предоставляет бесплатный универсальный транспортный модуль (УТМ). Но транспортный модуль обеспечивает только обмен информацией и не имеет графического интерфейса.

Для получения дистрибутива УТМ и его установки выполните следующие действия:

1. Войдите в [личный кабинет](#) ЕГАИС.
2. Выберите пункт «Транспортный модуль», введите Ваш адрес электронной почты и нажмите клавишу «Отправить» (Рисунок 13).



(Рисунок 13)

3. После получения ссылки на дистрибутив УТМ ЕГАИС на электронную почту выполните его загрузку на жесткий диск Вашего ПК.

3.1. По окончании загрузки можно приступить к установке УТМ ЕГАИС. Запустите файл EGAISSetup.exe, полученный по электронной почте. Нажмите клавишу «Да» для установки (Рисунок 14).




Рисунок 14

3.2. Нажмите клавишу «Далее» для начала установки УТМ (Рисунок 15).




Рисунок 15

3.3. Выберите папку для установки УТМ и нажмите клавишу «Далее» (Рисунок 16).




Рисунок 16

3.4. Выберите, где программа установки должна создать ярлыки и нажмите клавишу «Далее» (Рисунок 17).




Рисунок 17

3.5. Если Вам нужны ярлыки УТМ на Рабочем столе, то поставьте галку в соответствующем пункте (Рисунок 18).




Рисунок 18

3.6. Для установки модуля нажмите клавишу «Установить» и следуйте инструкции (Рисунок 19).




Рисунок 19

3.7. Ожидайте завершения установки (Рисунок 20).




Рисунок 20

3.8. По завершению установки нажмите клавишу «Завершить» для выхода из Мастера установки (Рисунок 21).




Рисунок 21

3.9. Далее необходимо указать ПИН-код для аппаратного ключа JaCarta и следовать инструкции (**по умолчанию пин-код 11111111**). После ввода ПИН-кода нажмите клавишу «Поиск» (Рисунок 22, 23).




Рисунок 22




Рисунок 23

3.10. Поставьте галочку «Использовать сертификат» и нажмите клавишу «Далее» (Рисунок 24).




Рисунок 24

3.11. Дальнейшую установку продолжайте без изменения параметров, везде нажимая клавишу «Далее» (Рисунки 25, 26, 27).




Рисунок 25




Рисунок 26




Рисунок 27

3.12. Далее необходимо указать ПИН-код для ГОСТ хранилища ключа JaCarta (по умолчанию 0987654321) и нажать клавишу «Поиск» (Рисунок 28, 29).




Рисунок 28




Рисунок 29

3.13. Поставьте галку «Использовать сертификат» и нажмите клавишу «Далее» (Рисунок 30).




Рисунок 30

3.14. Система автоматически произведет установку и загрузку транспортного терминала (Рисунок 31)




Рисунок 31

3.15. Система автоматически произведет запуск ПО ЕГАИС – Розница (Рисунки 32, 33, 34).




Рисунок 32




Рисунок 33




Рисунок 34